

# Smarty Mode 0.0.3

Un mode majeur de GNU XEmacs pour éditer des templates Smarty

Vincent DEBOUT

Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

This manual is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, the file ‘COPYING’, along with Smarty Mode. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/gpl> or write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

# 1 Introduction

Smarty Mode est un mode permettant de simplifier l'écriture de template Smarty : coloration syntaxique, aide à l'écriture (templates), navigation à travers les fichiers sources...

Fonctionnalités (nouvelles fonctionnalités en **gras**) :

- Bégaiement
- Coloration syntaxique
- Completion
- Menu
- Paramétrable
- Templates
  - Fonctions natives
  - Fonctions utilisateur
  - Modificateurs de variable
  - **Plugin (Fonctions)**
    - **Smarty Formtool**
    - **Smarty Paginate**
    - **Smarty Validate**
  - **Plugin (Modificateurs de variable)**
    - **B2Smilies**
  - Fonctions Non-Smarty

Ce manuel décrit Smarty Mode version 0.0.3.

## 2 Installation

### 2.1 Pré-recquis

Smarty Mode est un mode majeur de XEmacs qui nécessite les logiciels/packages suivants :

- **XEmacs**.
- ‘font-lock’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘assoc’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘easymenu’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘hippie-exp’ mode généralement installé avec XEmacs.

Avant de continuer vous devez donc vous assurer d’avoir tout ces packages installés.

### 2.2 Télécharger

Deux adresse internet votre disposition pour télécharger Smarty Mode :

- Principal : **Smarty-Mode 0.0.3** (<http://deboutv.free.fr/lisp/smarty/>)
- Secondaire : **Smarty-Mode 0.0.3** (<http://www.morinie.fr/lisp/smarty/>)
- Anciennes versions : **Smarty-Mode** (<http://deboutv.free.fr/lisp/smarty/>)

### 2.3 Installation/Mise à jour

#### 2.3.1 Installation

Pour installer Smarty Mode vous devez choisir un répertoire d’installation (par exemple ‘/usr/local/share/lisp’ ou ‘c:\lisp’). L’installateur doit avoir les droits d’écriture sur ce répertoire.

Avec votre logiciel de décompression favoris, décompressez l’archive dans le répertoire d’installation.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
tar zxvf smarty-0.0.3.tar.gz
```

Vous devez maintenant avoir un répertoire ‘smarty’ dans le répertoire d’installation. Ce répertoire doit contenir 2 fichiers ‘smarty-mode.el’ et ‘smarty-mode.elc’ ainsi qu’un répertoire ‘docs’ contenant la documentation.

Vous devez maintenant configurer XEmacs. Ouvrez votre fichier d’initialisation ‘init.el’ (ouvrez directement le fichier ou démarrez XEmacs puis choisissez le menu *Options* puis *Edit Init File*). Ajoutez les lignes suivantes (le répertoire d’installation dans le cas ci-dessous est ‘/usr/local/share/lisp’) :

```
(setq load-path
      (append (list "/usr/local/share/lisp/") load-path))
(autoload 'smarty-mode "smarty-mode" "Smarty Mode" t)
```

### 2.3.2 Mise à jour

La mise à jour est simple. Vous devez décompresser l'archive dans le répertoire d'installation afin d'effacer l'ancienne version.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
rm -rf smarty
tar zxvf smarty-0.0.3.tar.gz
```

## 2.4 Invoquer le Smarty-Mode

Vous avez deux possibilités pour invoquer le Smarty Mode.

- Manuellement : À chaque ouverture de fichier vous devez lancer Smarty Mode avec la commande suivante :

*M-x smarty-mode*

- Automatiquement : Ajouter les lignes suivantes dans votre fichier d'initialisation 'init.el' :

```
(setq auto-mode-alist
      (append
        '(("\\.tpl$" . smarty-mode))
        auto-mode-alist))
```

## 3 Paramétrages

Ce chapitre décrit les différents paramètres et fonctions que vous pouvez modifier pour personnaliser Smarty Mode. Pour cela, ouvrez un fichier Smarty puis cliquez sur le menu *Smarty* et choisissez *Options* puis *Browse Options...*

### 3.1 Paramètres

#### 3.1.1 Mode

Smarty Mode contient 2 modes permettant de faciliter l'écriture de tempaltes Smarty. Vous pouvez activer/désactiver chacun des modes séparément.

`'smarty-electric-mode'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'t'`

**Description** : Si `'t'`; active la génération automatique des templates. Si `'nil'`; les générateur de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par `"/e"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-electric-mode'`.

`'smarty-stutter-mode'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'t'`

**Description** : Si `'t'`; active le "bégaiement". L'activation de ce mode est indiquée par `"/s"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-stutter-mode'`.

#### 3.1.2 Menu

Smarty Mode contient aussi 1 menu que vous pouvez activer/désactiver. Le menu *Sources* est spécifique à chaque fichiers Smarty ouverts.

`'smarty-source-file-menu'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'t'`

**Description** : Si `'t'`; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers Smarty contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

#### 3.1.3 Template

### 3.1.3.1 En-tête

`'smarty-file-header'`

**Type** : *chaîne de caractères*

**Valeur par défaut** : `""`

**Description** : L'en-tête à insérer dans le fichier. Si la chaîne est un fichier existant c'est le contenu du fichier qui sera inséré sinon ce sera la chaîne.

Pour ajouter une ligne tapez C-j.

Les mots clés suivants sont supportés :

`<filename>` : remplacé par le nom du fichier.

`<author>` : remplacé par le nom de l'utilisateur et son adresse email.

`<login>` : remplacé par `'user-login-name'`.

`<company>` : remplacé par le contenu de `'smarty-company-name'`.

`<date>` : remplacé par la date courante.

`<year>` : remplacé par l'année courante.

`<copyright>` : remplacé par le contenu de `'smarty-copyright-string'`.

`<cursor>` : la position finale du curseur.

`'smarty-file-footer'`

**Type** : *chaîne de caractères*

**Valeur par défaut** : `""`

**Description** : La fin du fichier à insérer. Voir `'smarty-file-header'` pour la syntaxe.

`'smarty-company-name'`

**Type** : *chaîne de caractères*

**Valeur par défaut** : `""`

**Description** : Nom de la société.

`'smarty-copyright-string'`

**Type** : *chaîne de caractères*

**Valeur par défaut** : `""`

**Description** : Copyright à insérer.

`'smarty-date-format'`

**Type** : *chaîne de caractères*

**Valeur par défaut** : `"%Y-%m-%d"`

**Description** : Format de la date.

`'smarty-modify-date-prefix-string'`

**Type** : *chaîne de caractères*

**Valeur par défaut** : `""`

**Description** : Préfixe de la date de dernière modification.

`'smarty-modify-date-on-saving'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'nil'`

**Description** : Si `'t'`; lorsque le buffer est sauvegardé; la date de dernière modification est mise à jour.

### 3.1.4 Divers

`'smarty-left-delimiter'`

**Type** : *string*

**Valeur par défaut** : `""`

**Description** : Délimiteur gauche d'échappement des templates Smarty.

`'smarty-right-delimiter'`

**Type** : *string*

**Valeur par défaut** : `""`

**Description** : Délimiteur droit d'échappement des templates Smarty.

`'smarty-intelligent-tab'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'t'`

**Description** : Si `'t'`; la touche TAB permet d'indenter de compléter et d'insérer des tabulations. Si `'nil'`; la touche TAB permet d'indenter uniquement.

`'smarty-word-completion-in-minibuffer'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'t'`

**Description** : Si `'t'`; active la completion dans le minibuffer.

`'smarty-word-completion-case-sensitive'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'nil'`

**Description** : Si `'t'`; la completion est sensible à la casse des mots.

## 3.2 Fonctions

### 3.2.1 Mode

`'smarty-electric-mode'`

**Menu** : *Smarty -> Options -> Mode -> Electric Mode*

**Raccourci clavier** : *C-c C-m C-e*

**Description** : Cette fonction permet de d'activer/désactiver le mode de génération automatique de template.

`'smarty-stutter-mode'`

**Menu** : *Smarty -> Options -> Mode -> Stutter Mode*

**Raccourci clavier** : *C-c C-m C-s*

**Description** : Cette fonction permet de d'activer/désactiver le mode "bégaiement".



## 4 Menus

Il y a 2 menus : *Smarty* et *Sources*. Ces menus sont accessibles depuis la barre de menu et depuis le clic droit. Ce chapitre décrit chacun des menus.

### 4.1 Smarty

C'est le menu principal de Smarty Mode. Il permet un accès aux principales fonctionnalités de Smarty Mode : *Templates* (voir [Chapitre 6 \[Templates\], page 10](#)) et *Options* (voir [Chapitre 3 \[Customization\], page 4](#)).

Ce menu contient aussi 3 fonctions détaillées dans le paragraphe suivant.

#### 4.1.1 Fonctions

`'smarty-show-messages'`

**Menu** : *Smarty* → *Show Messages*

**Raccourci clavier** : *C-c M-m*

**Description** : Cette fonction ouvre le buffer *\*Messages\** pour afficher les messages d'erreur.

`'smarty-doc-mode'`

**Menu** : *Smarty* → *Smarty Mode Documentation*

**Raccourci clavier** : *C-c C-h*

**Description** : Cette fonction ouvre le buffer *\*Help\** et affiche la documentation de Smarty Mode (en anglais).

`'smarty-version'`

**Menu** : *Smarty* → *Version*

**Raccourci clavier** : *C-c C-v*

**Description** : Cette fonction affiche dans le minibuffer la version actuelle et la date de Smarty Mode.

### 4.2 Sources

Le menu *Sources* affiche les fichiers Smarty du répertoire courant. Si vous ajoutez ou détruisez un fichier dans le répertoire courant, vous devez rafraîchir le menu.

#### 4.2.1 Paramètres

`'smarty-source-file-menu'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : *'t'*

**Description** : Si *'t'*; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers Smarty contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

### 4.2.2 Fonctions

`'smarty-add-source-files-menu'`

**Menu :** *Sources* -> *\*Rescan\**

**Raccourci clavier :** *C-c C-s C-u*

**Description :** Cette fonction is utilisée pour rafraîchir le menu *Sources*.

## 5 Bégaïement

Le mode "Bégaïement" est un mode qui affecte une fonction à une touche du clavier. Par exemple, quand vous utilisez la touche *ENTER*, la fonction associée va créer une nouvelle ligne et l'indenter.

### 5.1 Paramètres

`'smarty-stutter-mode'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'t'`

**Description** : Si `'t'`; active le "bégaïement". L'activation de ce mode est indiquée par `"/s"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-stutter-mode'`.

### 5.2 Fonctions

- |              |   |
|--------------|---|
| <i>SPACE</i> | Si dans un commentaire, indente le commentaire et ajoute une nouvelle ligne si besoin. Dans les autres cas, ajoute un espace.   |
| (            | Si le caractère précédent est <code>'('</code> , les <code>'(('</code> vont être remplacées par <code>'['</code> .<br>Si le caractère précédent est <code>'['</code> , les <code>'[(</code> vont être remplacées par <code>'{'</code> .<br>Dans les autres cas, ajoute <code>'('</code> . |
| )            | Si le caractère précédent est <code>')</code> , the <code>'))'</code> vont être remplacées par <code>']'</code> .<br>Si le caractère précédent est <code>']'</code> , the <code>'])'</code> vont être remplacées par <code>'}'</code> .<br>Dans les autres cas, ajoute <code>')</code> .  |

## 6 Templates

Dans le Smarty Mode, les fonctions Smarty (comme if, foreach) sont prédéfinies dans des fonctions appelées "Templates".

Chaque template peut être invoqué par le nom de la fonction ou en utilisant la touche `[SPACE]` après le nom de la fonction Smarty dans le buffer (Note, utiliser `M-[SPACE]` désactive le template).

Un template peut être annulé en utilisant `C-g` ou en laissant vide le prompt (dans le minibuffer).

### 6.1 Paramètres

`'smarty-electric-mode'`

**Type** : *bool*

**Valeur par défaut** : `'t'`

**Description** : Si `'t'`; active la génération automatique des templates. Si `'nil'`; les générateur de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par `/e` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-electric-mode'`.

Pour une description complète des paramètres des templates, voir [Section 3.1.3 \[Cu01-Pa01-Template\]](#), page 4

### 6.2 Fonctions

#### 6.2.1 Fonctions natives

`'smarty-template-capture'`

**Menu** : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> capture*

**Raccourci clavier** : `C-c C-t C-b a`

**Description** : Voir le manuel.

`'smarty-template-config-load'`

**Menu** : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> config-load*

**Raccourci clavier** : `C-c C-t C-b c`

**Description** : Voir le manuel.

`'smarty-template-else'`

**Menu** : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> else*

**Raccourci clavier** : `C-c C-t C-b M-e`

**Description** : Voir le manuel.

`'smarty-template-elseif'`

**Menu** : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> elseif*

**Raccourci clavier** : `C-c C-t C-b C-e`

**Description** : Voir le manuel.

**‘smarty-template-foreach’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> foreach*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b C-f*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-foreachelse’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> foreachelse*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b M-f*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-if’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> if*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b f*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-include’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> include*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b C-i*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-include-php’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> include\_php*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b M-i*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-insert’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> insert*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b i*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-ldelim’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> ldelim*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b l*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-literal’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> literal*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b C-l*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-php’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> php*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b p*

**Description :** Voir le manuel.

**‘smarty-template-rdelim’**

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> rdelim*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b r*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-section’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> section*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b C-s*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-sectionelse’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> sectionelse*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b M-s*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-strip’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> strip*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-b s*

**Description :** Voir le manuel.

## 6.2.2 Fonctions utilisateur

‘smarty-template-assign’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> assign*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c a*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-counter’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> counter*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c o*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-cycle’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> cycle*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c c*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-debug’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> debug*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c d*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-eval’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> eval*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c e*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-fetch’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> fetch*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c f*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-html-checkboxes’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> html\_checkboxes*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-h c*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-html-image'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> html\_image*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-h i*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-html-options'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> html\_options*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-h o*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-html-radios'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> html\_radios*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-h r*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-html-select-date'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> html\_select\_date*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-h d*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-html-select-time'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> html\_select\_time*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-h m*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-html-table'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> html\_table*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-h t*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-mailto'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> mailto*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c i*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-math'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> math*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c h*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-popup'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> popup*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c C-p*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-popup-init'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Custom Functions -> popup\_init*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c M-p*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-textformat’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *textformat*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-c t*

**Description :** Voir le manuel.

### 6.2.3 Modificateurs de variable

‘smarty-template-capitalize’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *capitalize*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v p*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-cat’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *cat*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v c*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-count-characters’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count\_characters*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v C-c c*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-count-paragraphs’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count\_paragraphs*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v C-c p*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-count-sentences’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count\_sentences*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v C-c s*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-count-words’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count\_words*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v C-c w*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-date-format’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *date\_format*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v f*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-default’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *default*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v d*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-escape’

**Menu :** *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *escape*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v e*

**Description :** Voir le manuel.



`'smarty-template-indent'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> indent*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v i*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-lower'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> lower*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v l*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-nl2br'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> nl2br*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v n*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-regex-replace'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> regex\_replace*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v x*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-replace'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> replace*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v C-p*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-spacify'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> spacify*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v y*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-string-format'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> string\_format*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v s*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-vstrip'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> strip*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v C-s*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-strip-tags'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> strip\_tags*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v M-s*

**Description :** Voir le manuel.

`'smarty-template-truncate'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> truncate*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v t*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-upper’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> upper*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v u*

**Description :** Voir le manuel.

‘smarty-template-wordwrap’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Variable Modifiers -> wordwrap*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-v w*

**Description :** Voir le manuel.

## 6.2.4 Fonctions des plugins

### 6.2.4.1 Smarty Formtool

‘smarty-template-formtool-checkall’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_checkall*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

‘smarty-template-formtool-copy’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_copy*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

‘smarty-template-formtool-count-chars’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_count\_chars*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

‘smarty-template-formtool-init’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_init*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

‘smarty-template-formtool-move’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_move*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

‘smarty-template-formtool-moveall’

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_moveall*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-formtool-movedown'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_movedown*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-formtool-moveup'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_moveup*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-formtool-remove'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_remove*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-formtool-rename'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_rename*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-formtool-save'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_save*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-formtool-selectall'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyFormtool -> formtool\_selectall*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

### 6.2.4.2 Smarty Paginate

`'smarty-template-paginate-first'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyPaginate -> paginate\_first*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-paginate-last'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyPaginate -> paginate\_last*

**Raccourci clavier :** aucun

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-paginate-middle'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyPaginate -> paginate\_middle*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-paginate-next'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyPaginate -> paginate\_next*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

`'smarty-template-paginate-prev'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyPaginate -> paginate\_prev*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

### 6.2.4.3 Smarty Validate

`'smarty-template-validate'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Functions) -> SmartyValidate -> validate*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

## 6.2.5 Modificateurs de variable des plugins

### 6.2.5.1 B2Smilies

`'smarty-template-btosmilies'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Variable Modifiers) -> B2Smilies -> B2Smilies*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

### 6.2.5.2 bbcode2html

`'smarty-template-bbcode2html'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Plugins (Variable Modifiers) -> BBCodePlugin -> bbcode2html*

**Raccourci clavier :** *aucun*

**Description :** Voir le manuel du plugin.

### 6.2.6 Fonctions Non-Smarty

`'smarty-template-header'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Insert Header*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-h*

**Description :** Cette fonction est utilisée pour insérer une en-tête dans le buffer.

`'smarty-template-footer'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Insert Footer*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-f*

**Description :** Cette fonction est utilisée pour insérer un pied de page dans le buffer.

`'smarty-template-insert-date'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Insert Date*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-d i*

**Description :** Cette fonction est utilisée pour insérer la date dans le buffer.

`'smarty-template-modify'`

**Menu :** *Smarty -> Templates -> Modify Date*

**Raccourci clavier :** *C-c C-t C-d m*

**Description :** Cette fonction est utilisée pour modifier la date de dernière modification dans le buffer.

## 7 Bugs, Aide

- Pour reporter des bugs : [Bugtracker](#)
- Pour obtenir de l'aide vous pouvez poster sur le forum dédié : [Forum](#)

# Index

## A

Aide ..... 20

## B

B2Smilies ..... 18

bbcode2html ..... 18

Bégalement ..... 9

Bugs ..... 20

## D

Divers ..... 6

## E

En-tête ..... 5

## F

Fonctions ..... 6, 7, 8, 9, 10

Fonctions des plugins ..... 16

Fonctions natives ..... 10

Fonctions Non-Smarty ..... 19

Fonctions utilisateur ..... 12

## M

Menu ..... 4

Menu Smarty ..... 7

Menu Sources ..... 7

Menus ..... 7

Mode ..... 4, 6

Modificateurs de variable ..... 14

Modificateurs de variable des plugins ..... 18

## P

Paramètres ..... 4, 7, 9, 10

## S

Smarty Formtool ..... 16

Smarty Paginate ..... 17

Smarty Validate ..... 18

## T

Template ..... 4

Templates ..... 10

## Index des parametres

smarty-compay-name .....	5	smarty-modify-date-on-saving .....	5
smarty-copyright-string .....	5	smarty-modify-date-prefix-string .....	5
smarty-date-format .....	5	smarty-right-delimiter .....	6
smarty-electric-mode .....	4, 10	smarty-source-file-menu .....	4, 7
smarty-file-footer .....	5	smarty-stutter-mode .....	4, 9
smarty-file-header .....	5	smarty-word-completion-case-sensitive .....	6
smarty-intelligent-tab .....	6	smarty-word-completion-in-minibuffer .....	6
smarty-left-delimiter .....	6		



## Index des fonctions

smarty-add-source-files-menu .....	8	smarty-template-html-image .....	12
smarty-doc-mode .....	7	smarty-template-html-options .....	13
smarty-electric-mode .....	6	smarty-template-html-radios .....	13
smarty-show-messages .....	7	smarty-template-html-select-date .....	13
smarty-stutter-mode .....	6	smarty-template-html-select-time .....	13
smarty-template-assign .....	12	smarty-template-html-table .....	13
smarty-template-bbcodehtml .....	18	smarty-template-if .....	11
smarty-template-btosmilies .....	18	smarty-template-include .....	11
smarty-template-capitalize .....	14	smarty-template-include-php .....	11
smarty-template-capture .....	10	smarty-template-indent .....	14
smarty-template-cat .....	14	smarty-template-insert .....	11
smarty-template-config-load .....	10	smarty-template-insert-date .....	19
smarty-template-count-characters .....	14	smarty-template-ldelim .....	11
smarty-template-count-paragraphs .....	14	smarty-template-literal .....	11
smarty-template-count-sentences .....	14	smarty-template-lower .....	15
smarty-template-count-words .....	14	smarty-template-mailto .....	13
smarty-template-counter .....	12	smarty-template-math .....	13
smarty-template-cycle .....	12	smarty-template-modify .....	19
smarty-template-date-format .....	14	smarty-template-nl2br .....	15
smarty-template-debug .....	12	smarty-template-paginate-first .....	17
smarty-template-default .....	14	smarty-template-paginate-last .....	17
smarty-template-else .....	10	smarty-template-paginate-middle .....	17
smarty-template-elseif .....	10	smarty-template-paginate-next .....	18
smarty-template-escape .....	14	smarty-template-paginate-prev .....	18
smarty-template-eval .....	12	smarty-template-php .....	11
smarty-template-fetch .....	12	smarty-template-popup .....	13
smarty-template-footer .....	19	smarty-template-popup-init .....	13
smarty-template-foreach .....	10	smarty-template-rdelim .....	11
smarty-template-foreachelse .....	11	smarty-template-regex-replace .....	15
smarty-template-formtool-checkall .....	16	smarty-template-replace .....	15
smarty-template-formtool-copy .....	16	smarty-template-section .....	11
smarty-template-formtool-count-chars .....	16	smarty-template-sectionelse .....	12
smarty-template-formtool-init .....	16	smarty-template-spacify .....	15
smarty-template-formtool-move .....	16	smarty-template-string-format .....	15
smarty-template-formtool-moveall .....	16	smarty-template-strip .....	12
smarty-template-formtool-movedown .....	16	smarty-template-strip-tags .....	15
smarty-template-formtool-moveup .....	17	smarty-template-textformat .....	13
smarty-template-formtool-remove .....	17	smarty-template-truncate .....	15
smarty-template-formtool-rename .....	17	smarty-template-upper .....	15
smarty-template-formtool-save .....	17	smarty-template-validate .....	18
smarty-template-formtool-selectall .....	17	smarty-template-vstrip .....	15
smarty-template-header .....	19	smarty-template-wordwrap .....	16
smarty-template-html-checkboxes .....	12	smarty-version .....	7

Index des touches de Stuttering

(	)	9
(		9
)	<b>S</b>	
	<i>SPACE</i>	9

## Sommaire

1	Introduction . . . . .	1
2	Installation . . . . .	2
3	Paramètrages . . . . .	4
4	Menus . . . . .	7
5	Bégaiement . . . . .	9
6	Templates . . . . .	10
7	Bugs, Aide . . . . .	20
	Index . . . . .	21
	Index des parametres . . . . .	22
	Index des fonctions . . . . .	23
	Index des touches de Stuttering . . . . .	24

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Installation</b>	<b>2</b>
2.1	Pré-requis	2
2.2	Télécharger	2
2.3	Installation/Mise à jour	2
2.3.1	Installation	2
2.3.2	Mise à jour	3
2.4	Invoquer le Smarty-Mode	3
<b>3</b>	<b>Paramètrages</b>	<b>4</b>
3.1	Paramètres	4
3.1.1	Mode	4
3.1.2	Menu	4
3.1.3	Template	4
3.1.3.1	En-tête	4
3.1.4	Divers	5
3.2	Fonctions	6
3.2.1	Mode	6
<b>4</b>	<b>Menus</b>	<b>7</b>
4.1	Smarty	7
4.1.1	Fonctions	7
4.2	Sources	7
4.2.1	Paramètres	7
4.2.2	Fonctions	7
<b>5</b>	<b>Bégaïement</b>	<b>9</b>
5.1	Paramètres	9
5.2	Fonctions	9
<b>6</b>	<b>Templates</b>	<b>10</b>
6.1	Paramètres	10
6.2	Fonctions	10
6.2.1	Fonctions natives	10
6.2.2	Fonctions utilisateur	12
6.2.3	Modificateurs de variable	14
6.2.4	Fonctions des plugins	16
6.2.4.1	Smarty Formtool	16
6.2.4.2	Smarty Paginate	17
6.2.4.3	Smarty Validate	18

6.2.5	Modificateurs de variable des plugins .....	18
6.2.5.1	B2Smilies .....	18
6.2.5.2	bbcode2html .....	18
6.2.6	Fonctions Non-Smarty .....	18
<b>7</b>	<b>Bugs, Aide .....</b>	<b>20</b>
	<b>Index .....</b>	<b>21</b>
	<b>Index des parametres .....</b>	<b>22</b>
	<b>Index des fonctions .....</b>	<b>23</b>
	<b>Index des touches de Stuttering.....</b>	<b>24</b>